



# はじめに

本ドキュメントは、株式会社 NI コンサルティング開発の各 Web 製品群のインストール、及び NI Application Server (Web 製品動作に必要な実行環境)のインストールを支援することを目的としています。

インストールの事前準備から、インストール後の動作確認までの一連の作業の流れと注意点を説明し ておりますので、インストール後のトラブルを避ける為にも必ず目を通してください。

# 目次

# はじめに

1. システム要件	. 1
1-1. NI APPLICATION SERVER のインストールに必要な要件	. 1
2. LINUXOS インストール時の注意点	. 1
2-1. パーティション構成 2-2. インストールモジュールについて 2-3. 確認方法(共通)	. 1 . 2 . 2
3. NI APPLICATION SERVER (実行環境)について	. 4
3-1. 概要 3-2. インストールディレクトリ 3-3. NICONSUL ユーザー 3-4. 実行プロセス 3-5. 設定ファイル	. 4 . 4 . 5 . 5
4. インストール準備	. 6
4-1. サーバーへのログイン 4-2. CD-ROM のマウント 4-3. 文字化けした場合の変更方法.	.6 .6 .7
5. セットアッププログラムの実行	. 8
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> </ol>	. 8 . 9
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> <li>6-1. 必要なプログラム</li> <li>6-2. インストールプログラムの実行</li> <li>6-3. NI APPLICATION SERVER の起動方法</li> </ol>	. 8 . 9 . 9 . 9 11
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> <li>6-1. 必要なプログラム</li> <li>6-2. インストールプログラムの実行</li> <li>6-3. NI APPLICATION SERVER の起動方法</li> <li>7. NI 製品のインストール方法</li> </ol>	. 8 . 9 . 9 . 9 11 12
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> <li>6-1. 必要なプログラム</li> <li>6-2. インストールプログラムの実行</li> <li>6-3. NI APPLICATION SERVER の起動方法</li> <li>7. NI 製品のインストール方法</li></ol>	. 8 . 9 . 9 11 12 12 12
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> <li>6-1. 必要なプログラム</li> <li>6-2. インストールプログラムの実行</li> <li>6-3. NI APPLICATION SERVER の起動方法</li> <li>7. NI 製品のインストール方法</li> <li>7-1. 実行環境の確認</li></ol>	. 8 . 9 . 9 11 12 12 12 12
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> <li>6-1. 必要なプログラム</li> <li>6-2. インストールプログラムの実行</li> <li>6-3. NI APPLICATION SERVER の起動方法</li> <li>7. NI 製品のインストール方法</li> <li>7-1. 実行環境の確認</li> <li>7-2. インストールの実行</li> <li>8. NI 製品のバックアップ設定方法</li></ol>	. 8 . 9 . 9 11 12 12 12 17 17 17 17 18
<ol> <li>セットアッププログラムの実行</li> <li>NI APPLICATION SERVER のインストール方法</li> <li>6-1. 必要なプログラム</li> <li>6-2. インストールプログラムの実行</li> <li>6-3. NI APPLICATION SERVER の起動方法</li> <li>7. NI 製品のインストール方法</li> <li>7-1. 実行環境の確認</li></ol>	. 8 . 9 . 9 11 12 12 12 17 17 17 17 17 18 19

9-2. ご利用時の注意事項       19         9-3. インストールプログラムの実行       19         9-4. NI SSH SERVER の起動方法       20         10. インストールファイルの削除       21         10-1. アンインストールプログラムの実行       21         10-2. NI APPLICATION SERVER のアンインストール方法       22         10-3. NI 製品のアンインストール方法       22         10-4. NI 製品のバックアップ設定を削除する方法       23         10-5. NI SSH SERVER のアンインストール方法       23         11. NI 製品の各ログイン方法       24         11-2. 顧客創造日報 および 顧客創造日報 TYPE-R       24         11-3. 顧客深耕日報 関連       24         11-4. 可視化日報       24         11-5. 顧客創造アプローチ       24         11-6. 見積共有管理       24         11-6. 見積共有管理       24         11-6. 見積共有管理       24         11-7. NI 製品の新規インストール       25         12-1. NI 製品の新規インストール       25         12-2. ディレクトリデータのリストア (復旧) 方法       25         12-3. データベースデータのリストア       25         13. バックアップデータの外部への退避方法       26         14. サーバーの電源管理について       27         15. サーバーパラメータ調整方法       28         15-1 車前進備       28
10. インストールファイルの削除
10-1. アンインストールプログラムの実行
11. NI 製品の各ログイン方法       24         11-1. NI コラボ
11-1. NI コラボ
12. NI 製品のリストア(復旧)方法
12-1.       NI 製品の新規インストール       25         12-2.       ディレクトリデータのリストア       25         12-3.       データベースデータのリストア       25         13.       バックアップデータの外部への退避方法       26         14.       サーバーの電源管理について       27         15.       サーバーパラメータ調整方法       28         15-1       事前進備       28
<ol> <li>バックアップデータの外部への退避方法</li></ol>
<ul> <li>14. サーバーの電源管理について</li></ul>
15. サーバーパラメータ調整方法
15-1 事前進備 28
15-2. PostGRESQL 起動パラメータの設定変更

# 1. システム要件

ハードウェア	CPU	Xeon 2.53GHz/4コア以上
		(x86 系プロセッサー搭載機)
	メモリ	4GB 以上
	ハードディスク	最低 100GB 以上 ※利用状況により変動します。
サーバーOS	Red Hat Enterpri	se Linux 6
	Red Hat Enterpri	se Linux AP/Server 5
	Red Hat Enterpri	se Linux AS/ES 3/4
	TurboLinux 10 Se	rver
	※最新の対応状況は	削途ご確認ください。
必要ソフトウェア	glibc 2.1以上、n	nake, mt-st
	(TurboLinux10 Se	rver は per丨 5. 8. 5 以上)

1-1. NI Application Server (実行環境)のインストールに必要な要件

### 2. LinuxOS インストール時の注意点

ここでは弊社製品をインストールするために注意の必要なディストリビューションのインストー ル方法、及び必要なソフトウェアの確認方法を説明いたします。

# <u>詳しい 0S のインストール方法は、ユーザー様のみが接続可能なユーザー様向けホームページに公</u> <u>開しておりますので、インストール前に必ず目を通してください。</u>

### 2-1. パーティション構成

弊社製品付属のミドルウエア、及び弊社製品は /usr/local/ni 以下にインストールされるため、 /usr 以下のパーティション(領域)をより多く使えるように設定する必要があります。 また、バックアップデータ格納領域として /var/tmp/ni-backup 以下、一時的な格納領域として /tmp 以下も使用するため、以下のようなパーティション設計を推奨しております。

以下は、	Red Hat	Enterprise	Linux	6イ	ンスト	ール用の	の推奨	パー	ティ	ショ	ンにな	ります	F.
------	---------	------------	-------	----	-----	------	-----	----	----	----	-----	-----	----

マウントポイント	容量	ファイルシステム
/boot	250MB (※1)	ext4
	2GB (物理メモリサイズ 4GB まで) 4GB (物理メモリサイズ 4GB から 16GB まで)	swap
/ (ルート)	可能な最大容量まで拡大	ext4
※1 メーカーの指定等か	ぶあった場合、容量の指定を変更する場合があり	ます。

以下は、それ以外の Linux インストール用の推奨パーティションになります。

マウントポイント	容量	ファイルシステム
/boot	100MB (※1)	ext3
	搭載している物理メモリサイズ+2GB	swap
/ (ルート)	可能な最大容量まで拡大	ext3
※1 ノーカーの世空生	ぶちった担合 宏昌の地学な亦再才で担合がちり	11

<u>※1 メーカーの指定等があった場合、容量の指定を変更する場合があります。</u>

### 2-2. インストールモジュールについて

「NI Application Server」をインストールするためには、「glibc」「make」と言ったライブラリな どのモジュール、DAT へバックアップデータを書き込む場合は「mt-st」などのソフトウェアが必 要となります。

※通常 OS をインストールした場合には、上記モジュールはインストールされております。 **※TurboLinux10 Server** は perl 5.8.5 以上が必要です。

### 2-3. 確認方法(共通)

① インストールされているかどうかは以下のコマンドで確認してください。

rpm -q glibc [Enter] rpm -q make [Enter] rpm -q mt-st [Enter] rpm -q perl [Enter]

② 表-1 に上げたパッケージ名(※1)がそれぞれ表示されるとインストールは完了しています。もし表示されないパッケージ名がある場合は、各ディストリビューション(OS)に付属しているCD-ROMからインストールを行なってください。
 ※1 パッケージのアップデートを行なっている場合、バージョン番号が異なります。

表-1. 各ディストリビューションの必要パッケージ名

ディストリビューション	パッケージ名 (※1)
Red Hat Enterprise Linux AS/ES 3	glibc-2.3以上
	make-3.79 以上
	mt-st-0.7-11 以上
Red Hat Enterprise Linux AS∕ES 4	glibc-2.3以上
	make-3.80 以上
	mt-st-0.8-1 以上
Red Hat Enterprise Linux AP/Server 5	glibc-2.5以上
	make-3.81 以上
	mt-st-0.9b-2以上
Red Hat Enterprise Linux 6	glibc-2.5以上( <b>※2</b> )
	make-3.81 以上
	mt-st-0.9b-2以上
Turbo Linux 10 Server	glibc-2.3以上
	make-3.80 以上
	mt-st-0.6-7以上
	per I-5. 8. 5-8 以上 ( <b>※3)</b>

※ 1 標準の CD-ROM に収録されているパッケージを基準に掲載しています。最新バージョンについて は OS ベンダより提供されているものを利用してください。

※ 2 Red Hat Enterprise Linux 6.2 の 64bit 環境で提供されている glibc モジュールについては OS ベンダより提供されている新しいバージョンに更新してください。

glibc-2.12-1.47.el6.x86\_64 ⇒ glibc-2.12-1.47.el6\_2.12.x86\_64 (2012 年 6 月 1 日現在)

※ 3 TurboLinux10 の Perl モジュールは、OS ベンダより提供されている新しいバージョンに更新して ください。

# 3. NI Application Server (実行環境)について

### 3-1. 概要

NI Application Server は、弊社 Web 製品動作に必要な環境、及び設定を一括で構築するものであ り、その中身は広くオープンソースとして公開されている「Apache」、「PHP」、「PostgreSQL」、 「OpenSSL」をベースとしております。また、オプションのセキュアなリモートアクセス環境を構 築する NI SSH Server は、同じくオープンソースの「OpenSSH」、「zlib」をベースとしております。 その為、同 Linux サーバー上で、別の Apache、PostgreSQL 等や同じポート(80,443,5432)を使用 するソフトウェアを同時に立ち上げることはできません。インストールの前にご確認ください。

# 3-2. インストールディレクトリ

基本的なファイルはすべて、/usr/local/ni以下にインストールされます。

パッケー <b>ジ</b> 名	インストール先
Apache	/usr/local/ni/apache
PHP	/usr/local/ni/php5
PostgreSQL	/usr/local/ni/pgsql
OpenSSL	/usr/local/ni/openssl
OpenSSH	/usr/local/ni/openssh
zlib	/usr/local/ni/zlib
起動スクリプト(※1)	/etc/rc.d/init.d/niserver
NISSH 起動スクリプト(※1)	/etc/rc.d/init.d/nisshd

※1 起動スクリプト類は、インストール時に chkconfig コマンドを使い自動起動の設定を行ないます。

### 3-3. niconsul ユーザー

NI Application Server をインストールすると、Linux 上に niconsul グループと、niconsul ユー ザーが作成されます。この niconsul ユーザーは、Apache の実行ユーザー及び、PostgreSQL の管 理者ユーザーとなりますので、絶対削除しないでください。

インストール後は、必ず passwd コマンドを使い niconsul ユーザーのパスワードを変更してください。

### 3-4. 実行プロセス

- NI Application Server を起動させた場合のプロセス名はそれぞれ以下の様になります。
  - NI HTTP Server(Apache + PHP + mod\_ssl)
  - NI PostgreSQL Server(PostgreSQL)
  - NI SSH(OpenSSH)
- 3-5. 設定ファイル

各ソフトウェアの設定ファイルの場所は以下の場所に置かれます。

#### 設定変更後の動作不良に関しては弊社では責任を負いかねます。ご注意ください。

NI Application Server 上の設定ファイルパス

/usr/local/ni/apache/conf/httpd.conf

/usr/local/ni/php5/lib/php.ini

/usr/local/ni/pgsql/data/postgresql.conf

 $/usr/local/ni/pgsql/data/pg_hba.\,conf$ 

 $/{\tt usr/local/ni/openssh/etc/sshd\_config}$ 

: httpd

- : postmaster
- : nisshd

# 4. インストール準備

### 4-1. サーバーへのログイン

- ① root と入力して Enter を押してください。
- ② サーバー管理者(root)のパスワードを入力して Enter を押してください。(パスワードは入 力しても表示されません)
- ③ [root@xxxxx root]#\_となればログイン完了です。

Red Hat Linux release 7.2 Kernel 2.4.7-10 on an i68	(Enigma) 6
REDHAT72 login: root Password: Last login: Fri Jun 13 22 You have new mail.	:18:34 on tty1
[root@REDHAT72 root]# _	ログイン完了

### 4-2. CD-ROM のマウント

- ① 製品が収録された CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入してください。
- ② mkdir -p /mnt/cdrom と入力して Enter を押してください。
- ③ 自動で media にマウントされた場合、
   umount /media/\*\*\*\*\*\*\* と入力して Enter を押してください。(\*\*\*は CD-ROM のタイトルです)
   ※RedHat6 などでは自動で media にマウントされるためアンマウントしてください。
   ※「マウントされていません」と表示されてもそのまま④へ進んでください。
- ④ umount /dev/cdrom /mnt/cdrom と入力して Enter を押してください。
   ※「マウントされていません」と表示されてもそのまま⑤へ進んでください。
- ⑤ mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom と入力して Enter を押してください。
   ※「mount:ブロックデバイス/dev/cdrom~」のようなメッセージが表示されても正常です。
- ⑥ [root@xxxxx root]#\_ に戻れば CD-ROM のマウントは完了です。

### 4-3. 文字化けした場合の変更方法

※「Tera Term」などのリモートコンソールで接続している場合など、日本語が正しく表示される 状態であれば、この作業は必要ありません。

#### ・Red Hat 系の場合

kon と入力して Enter を押してください。

#### ・Turbo Linux 系の場合

miniuni と入力して Enter を押してください。

以下のように画面が切り替わります。

KON2 Kanji On Console ver.0.3.9 (2000/04/09) using VT number 1 Copyright (C) 1993-2000 Takashi MANABE 1993, 1994 MAEDA Atusi Eroot@REDHAT72 root]#

※画面は「kon」を起動した場合

#### ・Red Hat 系の GNOME 端末、ターミナルで文字化けする場合

※お使いのディストリビュート(OS)やバージョンの違いによりターミナルの名称が異なる場合がございます。
① [アプリケーション]-[システム設定]-[GNOME 端末]で GNOME 端末を開いてください。

②ツールバーの[端末(T)]-[文字コードの設定(C)]-[追加と削除(A)]を選択し[端末のエンコ ーディングの追加/削除]画面を開いてください。

③[利用可能なエンコーディング]の中から「日本語 EUC-JP」を選択し「追加」ボタンを押し てください。[メニューに表示するエンコーディング]へ移動させた後「閉じる」ボタンを押 してください。

	端末のエンコ	ューデ	ィングの追加/削	除		×
利用可能なエンコーデ	ィング(V):		メニューに表示	するエンコー	-ディング( <u>N</u> ):	
説明( <u>D</u> )	▼ エンコーディング( <u>E</u> )	<b>^</b>	説明( <u>D</u> )	~	エンコーディング( <u>E</u> )	
中国語 (繁体字)	BIG5-HKSCS		現在利用してい	いるロケール	UTF-8	
中国語(繁体字)	EUC-TW		日本語		EUC-JP	I.
中国語(繁体字)	BIG5					
南欧	ISO-8859-3					
日本語	ISO2022JP					
日本語	SHIFT-JIS					
日本語	EUC-JP					
北欧	ISO-8859-10	*				
			= 削除( <u>R</u> )			
<b>怒</b> ヘルプ( <u>H</u> )					<b>X</b> 閉じる( <u>C</u> )	]

④ツールバーの[端末(T)]-[文字コードの設定(C)]の「日本語(EUC-JP)」を選択して●印を移

動させてください。

		root@rea	dhat4:~	
表示( <u>V</u> )	端末( <u>T</u> ) タフ	ブ(I) ヘルフ	∜( <u>H</u> )	
	プロファイルの	の変更( <u>P</u> )	>	
	タイトルの設定	宦( <u>S</u> )		
	文字コードの語	设定( <u>C</u> )	>	現在利用しているロケール(UTF-8)
				• 日本語(EUC-JP)
	リセットとク!	リア( <u>L</u> )		追加と削除( <u>A</u> )

以上で文字化けが解消されますが、その後の操作で文字化けする場合は適時「日本語(EUC-JP)」 と「現在利用しているロケール(UTF-8)」を切り替えてください。

# 5. セットアッププログラムの実行

- ① /mnt/cdrom/nisetup. sh と入力して Enter を押してください。
- ② セットアップを開始する場合は、そのまま Enter を押してください。
   ※この画面が文字化けしている場合は、4-3節を参照してください。
   N:セットアップを終了します。

株式会社NIコンサルティング(http://www.ni-consul.co.jp/) セットアップを開始します。 よろしいですか?([Y]/N):\_

③ セットアップを開始する番号を入力して Enter を押してください。
 Q:セットアップを終了します。

ノノノノノノノノノノノノノ セットアップメニュー コノノノノノノノノノノノノ

NI Application Server インストール (Apache、PHP、PostgreSQL ...他)
 NI 製品インストール (NIコラボ、顧客創造日報、顧客深耕日報 ...他)
 NI 製品バックアップ設定
 NI SSH Server インストール (OpenSSH + zlib)
 インストールファイルの削除
 セットアップを開始する番号を入力して[Enter]を押してください。

皆号(Θ-4)/Enter: 選択終了 / Q: セットアップの終了 :\_

それぞれのセットアップ方法は下記のページを参照してください。

- 1 · · · NI Application Server のインストールを行なう場合 → P.9 へ
- 2 · · · NI 製品のインストールを行なう場合 → P.12 へ
- 3 · · · NI 製品のバックアップ設定を行なう場合 → P.17 へ
- 4 · · · NI SSH Server のインストールを行なう場合 → P.19 へ
- 0 ・・・ インストールファイルの削除を行なう場合 → P.20 へ

※このセットアッププログラムを利用してインストールしたものが対象です。

# 6. NI Application Server のインストール方法

### 6-1. 必要なプログラム

NI Application Server をインストールするためには、以下のモジュール・プログラムが必要となります。 =>P.2 を参照してください。

glibc 2.1以上、make、mt-st、perl

### 6-2. インストールプログラムの実行

インストールを開始する場合は、Enterを押してください。

※インストールには約20から40分かかります。(マシンスペックにより変動します)

M:メニューに戻ります。Q:インストールを中止します。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ インストール確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

NI Application Server のインストールを開始します。

以下のモジュールが /usr/local/ni にインストールされます。

- NI HTTP Server ( Apache + mod\_ss1 + OpenSSL )
- NI PGSQL Server ( PostgreSQL )
- ・ NI PHP ( PHP ) / NI LIB ( 共通ライブラリ )

※NI HTTP Server は 80,443、NI PGSQL Server は 5432 ポートを使用するため、 これらのポートを使用するアプリケーションが存在する場合、

インストールを行なうことが出来ません。インストール前に確認して下さい。

インストールを開始する番号を入力して[Enter]を押してください。 Enter: インストール / M: メニューに戻る / Q: インストールの中止 : ③ 以下のように表示されると NI Application Server のインストールは完了です。そのまま Enter を押してセットアップメニューに戻ってください。

<ul> <li>必要ライブラリのチェック中です</li> <li>インストール環境の確認が終了しました。</li> <li>NI Application Server (実行環境)をセットアップ中です</li> <li>+ ni-libs : ###################################</li></ul>
<pre>インストール環境の確認が終了しました。 NI Application Server (実行環境)をセットアップ中です + ni-libs : ###################################</pre>
NI Application Server (実行環境)をセットアップ中です + ni-libs : ###################################
<pre>+ ni-libs : ###################################</pre>
+ ni-postgresql : ###################################
+ ni-openssl : ##################################
+ n1-httpd : ###################################
+ ni-php : ##################################
+
The starting method : /etc/init.d/niserver start

※SHA1 Fingerprint= 以降の値が拇印となります。

インストールが正常に完了しますと、フィンガープリント(拇印)が表示されます。 SSL通信を利用して弊社製品にアクセスしていただく場合、クライアントパソコンにサーバー証明 書のインストールが必要になります。フィンガープリント(拇印)は弊社が提供するサイトであ ることを証明する情報になりますので、必ず情報を控えていただくようお願いいたします。

なお、サーバーの物理メモリ容量が 8GB 以上の場合は、サーバーパラメータを調整することにより、良好なレスポンスが得られるように設定することが可能です。『15.サーバーパラメータ調整 方法』を参照し、サーバーパラメータを調整頂くことを推奨します。

④ NI Application Server をインストールすると、Linux 上に niconsul グループと、niconsul ユーザーが作成されます。この niconsul ユーザーは、Apache の実行ユーザー及び、PostgreSQL の管理者ユーザーとなりますので、絶対削除しないでください。

セキュリティ上、必ず以下の passwd コマンドを使い niconsul ユーザーのパスワードを変更して ください。

[root@REDHAT73 tmp]# passwd niconsul Changing password for user niconsul. New password: Retype new password: passwd: all authentication tokens updated successfully. [root@REDHAT73 tmp]# \_

※パスワードを入力する際、入力した文字は表示されません。

⑤ SSL 通信を利用して弊社製品にアクセスしていただく場合、セキュリティを強化するために SSL3.0 および SSL2.0 での通信を拒否する設定を行ってください。

vi /usr/local/ni/apache/conf/extra/httpd-ssl.conf と入力し Enter を押してください。 下図の太文字で記述されている内容をファイルの一番下に追加し、保存します。

</VirtualHost>

SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3

保存後に以下のコマンドを入力し WEB サーバーを再起動してください。

### /etc/init.d/niserver httprestart

### 6-3. NI Application Server の起動方法

以下の方法で NI Application Server を起動することができます。

※NI Application Server インストール後、サーバー起動時自動的に起動します。

[root@REDHAT73 root]# /etc/rc.d/init.d/niserver start				
Starting ni-httpd service:	Γ	OK	]	
Starting ni-postgresql service:	Γ	OK	]	
[root@REDHAT73 root]#				

# 7. NI 製品のインストール方法

#### 7-1. 実行環境の確認

NI 製品をインストールするためには「NI Application Server」が稼動中である必要があります。

### 7-2. インストールの実行

① 以下のセットアップメニューで、2を入力して Enter を押してください。

② セットアップ対象とサーバーが、[●]:選択中、[]:未選択として表示されます。デフォルトでは両方とも選択中になっておりますので、通常はそのまま Enter を押して次へ進んでください。

※WEB サーバーとデータベースサーバーを分割して運用されている場合は、アップデート対象 となる項目のみを選択中にして Enter を押して次へ進んでください。

③ インストール対照となる製品名が、[●]:選択中、[]:未選択、[-]:選択不可として表示 されますが、デフォルトでは自動的にお客様の購入された製品名が選択中として表示されます ので、通常はそのまま Enter を押して次へ進んでください。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ ア<u>プリケーションの選択 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/</u> アップデートをするアプリケーションを選択して下さい。 [●] 0. 共通システム管理 [●] 1. NI コラボ [●] 2. 顧客創造日報 3. 顧客創造日報 顧客の声 [一] 4. 顧客創造日報 Type-R [一] 5. 顧客創造日報 Sales Force Assistant [一] 6. 顧客深耕日報 7. 顧客深耕日報 顧客の声 [—] [一] 8. 顧客深耕日報 案件創造統合版 [-] 9. 顧客深耕日報 Type-R [-] 10. 顧客深耕日報 Sales Force Assistant [一] 11. 可視化日報 [-] 12. 可視化日報 顧客の声 [-] 13. 個客創造 CRM [-] 14. 個客創造 CRM 顧客の声 [●] 15. 見積共有管理 [-] 16. 顧客深耕日報 AO [-] 17. 顧客深耕日報 AO Sales Force Assistant [一] 18. 経営 CompasScope [-] 19. 顧客創造レポート [-] 20. ERP コネクタ [-] 21. 顧客創造アプローチ [-] 22. 可視化マップスコアラー 説明 [●]: 選択中 []:未選択 [一]: 選択不可 ※通常はそのまま Enter を押して次へ進んでください。 番号を入力して Enter を押すと選択状態が切り替わります。 番号(0 - 17) / Enter: 選択終了 / Q: インストールの中止 :

#### 顧客の声連携について

・顧客創造日報 Type-R の顧客の声連携では、「顧客創造日報 for WEB 顧客の声」が選択されます。 ・顧客深耕日報 Type-R の顧客の声連携では、「顧客深耕日報 for WEB 顧客の声」が選択されます。

 ④ NI Application Server をインストール済みの場合は、そのまま Enter を押して次項へ進んで ください。自分で実行環境を構築された場合は、Nを入力して Enter を押してください。
 ※NI Application Server がインストールされていない場合は、自動的に次頁の[④で N を選 んだ場合]に移ります。

<u>\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ 実行環境の確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/</u> NI Application Server をインストールされていますか? ([Y]/N) :

[④でNを選んだ場合]

 A) 表示されているディレクトリがドキュメントルートとして設定されている場合は、そのまま Enter を押して C)の WWW ユーザー名の入力画面へ進んでください。違う場合は、N を入力し Enter を押して次のディレクトリの入力画面へ進んでください。
 Q: インストールを中止します。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ インストール先(ドキュメントルート)の確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ ドキュメントルートには、製品で使用するファイルがコピーされます。 /usr/local/ni/apache/htdocs このディレクトリはドキュメントルートとして設定されていますか? [Y]: はい / N: いいえ(別ディレクトリを設定) / Q: インストールの中止:\_ B) Apache に設定されている実在するドキュメントルートを入力して Enter を押してください。 注意:パスの最後に/(スラッシュ)を付けないでください。 Q:インストールを中止します。 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ ドキュメントルートディレクトリの入力 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ ドキュメントルートのディレクトリを入力して Enter を押して下さい。 (Q: インストールの中止) ドキュメントルートディレクトリ : C) Apache の起動ユーザー名を入力して Enter を押してください。[]内のユーザー名で良ければ そのまま Enter を押してください。Q:インストールを中止します。 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ レルルリユーザー名の入力 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ インストール済みの Apache のユーザー名を入力して Enter を押して下さい。 例:nobody, apache (Q: インストールの中止)

WWWユーザー名[ nobody ] :\_

D) PostgreSQL の管理者ユーザー名を入力して Enter を押してください。[]内のユーザー名で良 ければそのまま Enter を押してください。Q:インストールを中止します。

インストールする製品名、インストール先、DB 最適化処理(※1)のスケジューリング情報が表示されます。インストールを開始する場合はそのまま Enter を押してください。

N: ②のアプリケーションの選択に戻ります。Q: インストールを中止します。

※1 PostgreSQLの最適化のため vacuumdb コマンドを毎日午前2時頃に実行する設定を行ないます。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ インストール情報の確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ 以下のアプリケーションをインストールします。 共通システム管理 ٠ 客創造日報 for WEB 屈伯 客創造日報 for WEB 顧客の声 屈伯 NI コラボ 見積共有管理 for WEB |以下のディレクトリにプログラムファイルをコピーします。 コピー先ディレクトリ : /usr/local/ni/apache/htdocs DB最適化処理のため以下の内容を niconsul の crontab に登録します。 5 4 \* \* \* /var/tmp/ni/nipgsql-vacuumdb.cron nidb5 これらのインストールを開始します。よろしいですか? [Y]: 実行 / N: アプリケーション選択に戻る / Q: インストールの中止 :

⑤ 顧客創造日報シリーズ及び Sales Force Assistant 製品をご利用の WEB サーバーのインストー ルの場合のみ、リモートコンサルティングセンサー機能のインストール確認が表示されます。

- ※リモートコンサルティングセンサー機能を有効にするには、インストールが完了した後で、 製品のシステム設定画面より、有効設定や開始日等を保存していただく必要があります。 リモートコンサルティングセンサー機能をインストールしただけでは、機能は有効になりません。
- ※「N」を入力した場合、製品のシステム設定画面よりリモートコンサルティングセンサー のみのインストーラーをダウンロードしてインストールする事ができます。
- ⑥ リモートコンサルティングセンサーのインストール画面が表示されます。Enter を押して、インストールを開始してください。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ インストール実施前の確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

リモートコンサルティングセンサー機能のインストールを実施します。 まず初めに機能を利用するために必要な情報の確認を実施します。

[Enter]:開始 / Q: 中止 :

⑦ リモートコンサルティングセンサーのインストールが実行されます。
 リモートコンサルティングセンサーのインストールが完了した場合、
 製品のインストール完了画面、⑧が表示されます。



⑧ 以下のように表示されるとNI製品のインストールは完了です。ブラウザでログイン画面を開いて確認してください。確認方法はP.23を参照してください。
 そのまま Enter を押して、セットアップメニューに戻ってください。



※インストールメッセージ及び画面の製品名は購入された製品により異なります。

### 8. NI 製品のバックアップ設定方法

#### 8-1. バックアップの内容

このプログラムは、弊社製品に関連するデータのみを毎日午前4時頃バックアップ(※1)いたしま す。バックアップ対象は、ドキュメントルート以下にインストールされる製品データ(※2)と PostgreSQLに保存される製品データ(※3)となります。

※1 /var/tmp/ni-backup 以下に、最大3世代分を保持し、一番古い世代のものから削除されます。

※2 ni-dir-世代番号(1~3). tar.gz という名称で、バックアップデータは生成されます。

※3 nidb5-db-世代番号(1~3).tar.gz という名称で、バックアップデータは生成されます。

### 8-2. バックアップ設定時の注意事項

バックアップデータを同一ハードディスク内に保存する場合、その分容量が必要となります。ハ ードディスクの残容量が少ない場合、正常にバックアップが実行できなくなりますので、注意し てください。また、バックアップデータを DAT に書き込む場合、「mt-st」というオープンソフト ウェアが必要となります。インストールされていることを確認するためには<u>=>P.2 を参照してくだ</u> さい。

#### 8-3. セットアッププログラムの実行

① 以下のセットアップメニューで、3 を入力して Enter を押してください。

1. NI Application Server インストール ( Apache、PHP、PostgreSQL ...他 ) 2. NI 製品インストール ( NIコラボ、顧客創造日報、顧客深耕日報 ...他 )

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ セットアップメニュー \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

- 3. NI 製品バックアップ設定
- 4. NI SSH Server インストール ( OpenSSH + zlib )

0. インストールファイルの削除

セットアップを開始する番号を入力して[Enter]を押してください。 番号(0-4)/Enter: 選択終了 /Q: セットアップの終了 :\_

② 表示されるディレクトリに NI 製品がインストールされている場合は、そのまま Enter を押してください。<u>NI Application Server をインストールして環境構築した場合は、そのまま Enterを押して次へ進んでください。</u>

インストールディレクトリが違う場合は、Nを入力しEnterを押して次項へ進んでください。 Q:インストールを中止します。

### \_/\_/\_/\_/\_/\_/ NI製品 インストールディレクトリの確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/

#### /usr/local/ni/apache/htdocs

このディレクトリにNI製品がインストールされていますか? [Y]: はい / N: いいえ(別ディレクトリを設定) / Q: インストールの中止 :

Nを選んだ場合は、製品がインストールされているドキュメントルートを入力して Enter を押 してください。**注意**:パスの最後に/(スラッシュ)を付けないでください。 \_\_\_\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ NI製品 インストールディレクトリの入力 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

NI製品をインストールしたディレクトリを入力して Enter を押して下さい。(Q: インストールの中止)

インストールディレクトリ[ /usr/local/apache/htdocs ] :

③ PostgreSQL の管理者名を入力して Enter を押してください。<u>NI Application Server をインス</u>トールして環境構築した場合は、そのまま Enter を押して次へ進んでください。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ PostgreSQL管理者名の入力 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

インストール済みの PostgreSQL管理者名を入力して Enter を押して下さい。 (Q: インストールの中止 )

PostgreSQL管理者名[niconsul]:

通常バックアップデータは、同一 HDD 内の/var/tmp/ni-backup 以下に保存されます。これを認識 済みの DAT に保存させる場合は、Y を入力して Enter を押してください。N を入力して Enter を押 すと通常通り/var/tmp/ni-backup 以下に保存されます。

 ④ 以下のように表示されるとバックアップの設定は完了です。そのまま Enter を押して、セット アップメニューに戻ってください。

NI製品のバックアップ処理を登録中です... セットアップメニューに戻ります。	[	OK	]
Enter を押して下さい			

### 8-4. バックアップの即時実行

本章のバックアップ設定の内容をDATへの書き込みテストなどのためにすぐに実行させたい場合、 直接実行することでバックアップを行なうことができます。

- ① サーバー管理者(root)でログインします。
- ② 以下のコマンドをお客様の環境に合わせて実行します。

# /usr/local/ni/nicron/ni-backup.cron /var/tmp niconsul /usr/local/ni/apache/htdocs 1 [Enter]

■バックアッププログラムの引数について

第1引数	バックアップディレクトリ ※通常は/var/tmp に設定してください。	
第2引数	PostgreSQL 管理者ユーザー名	
第3引数	ドキュメントルート	
第4引数	DAT への書き込み 0:書き込まない 1:書き込む	

# 9. NI SSH Server のインストール方法

### 9-1. NI SSH Server について

NI SSH Server は Linux サーバーとのリモート接続の通信内容を暗号化する OpenSSH をカスタマイ ズし、独自のディレクトリ/usr/local/ni/openssh にインストールする為のオプションプログラム です。とくにリモート接続の必要が無ければインストールの必要はありません。

### 9-2. ご利用時の注意事項

- ① NI SSH Server をインストールする為には、NI Application Server を先にインストールする 必要があります。NI SSH Server のみのインストールはできません。
- ② ファイアーウォール等の設定で通信可能なポートを制限されている場合、NI SSH Server で使 用している「2202」ポートを空けていただく必要があります。
- ③ NI SSH Server は、niconsul ユーザーでのみ接続が可能になっており、他のユーザーでの接続 はできません。

### 9-3. インストールプログラムの実行

① 以下のセットアップメニューで、4を入力して Enter を押してください。

<u>\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ セットアップメニュー \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/</u>

1. NI Application Server インストール ( Apache、PHP、PostgreSQL ...他 ) 2. NI 製品インストール ( NIコラボ、顧客創造日報、顧客深耕日報 ...他 )

3. NI 製品バックアップ設定

4. NI SSH Server インストール ( OpenSSH + zlib )

●. インストールファイルの削除

セットアップを開始する番号を入力して[Enter]を押してください。 番号(0-4)/Foter・澤根教フィーの (0-4)/ Enter: 選択終了 / Q: セットアップの終了 :\_

インストールを開始する場合は、そのまま Enter を押してください。

※インストールには約5から15分かかります。(マシンスペックにより変動します)

M: メニューに戻ります。Q: インストールを中止します。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ インストール確認 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

NI SSH Server のインストールを開始します。( 約5 – 15分 )

以下のモジュールが /usr/local/ni にインストールされます。

NI SSH Server ( OpenSSH + zlib )

インストールを開始する場合は[Enter]を押してください。 nter: 実行 / M: メニューに戻る / Q: インストールの中止 : ③ 以下のように表示されると NI SSH Server のインストールは完了です。そのまま Enter を押し てセットアップメニューに戻ってください。



### 9-4. NI SSH Server の起動方法

以下の方法でNI SSH Server を起動することができます。

※NI SSH Server インストール後、サーバー起動時に自動的に起動します。

[root@REDHAT73 root]# /etc/rc.d/init.d/nisshd start			
Starting ni-ssh service:	Γ	OK	]
[root@REDHAT73 root]#			

10. インストールファイルの削除

### 10-1. アンインストールプログラムの実行

注意:このアンインストールプログラムによって削除できるのは、同じ nisetup. sh によってセッ トアップされたプログラムや設定となります。

① 以下のセットアップメニューで、0を入力して Enter を押してください。

<u>\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ セットアップメニュー \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/</u> 1. NI Application Server インストール ( Apache、PHP、PostgreSQL ...他 ) 2. NI 製品インストール ( NIコラボ、顧客創造日報、顧客深耕日報 ...他 ) 3. NI 製品バックアップ設定 4. NI SSH Server インストール ( OpenSSH + zlib ) インストールファイルの削除

<u>セットア</u>ップを開始する番号を入力して[Enter]を押してください。 |号( 0 - 4 ) / Enter: 選択終了 / Q: セットアップの終了 :\_

② アンインストールを開始する番号を入力して Enter を押してください。

M:メニューに戻ります。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ アンインストールメニュー \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

注意!! このアンインストールプログラムは、同じ nisetup.sh を実行して インストールしたものが対象になります。

1. NI Application Server アンインストール

- 2. NI 製品アンインストール
- NI製品バックアップ設定の削除
   NI SSH Server アンインストール

アンインストールを開始する番号を入力して[Enter]を押してください。 号(1-4)/Enter: 選択終了 / M: メニューに戻る :

### それぞれのアンインストール方法は下記のページを参照してください。

1 ··· NI Application Server をアンインストールする場合 => 10-2 へ

- 2 ··· NI 製品をアンインストールする場合 => 10-3 へ
- 3 ··· NI 製品のバックアップ設定を削除する場合 => 10-4 へ
- 4 ··· NI SSH Server をアンインストールする場合 => 10-5 へ

### 10-2. NI Application Server のアンインストール方法

① NI Application Server のアンインストールを開始する場合は、そのまま Enter を押してくだ さい。

**注意**: NI Application Server をアンインストールする為には、予め NI 製品及び NI SSH Server をアンインストールしていただく必要があります。

NI Application Server のアンインストールを開始します。 注意!! Apache や PostgreSQL などのモジュールは完全に削除されます。 よろしいですか? ([Y]/N) :\_ ② 以下のように表示されると NI Application Server のアンインストールは完了です。そのまま

10-3. NI 製品のアンインストール方法

 NI 製品のアンインストールを開始する場合は、そのまま Enter を押してください。NI 製品を アンインストールする為には、NI Application Server (PostgreSQL)を稼動させておく必要が あります。



② NI 製品をインストールしたドキュメントルートを入力して Enter を押してください。NI Application Server で環境構築された場合は、そのまま Enter を押してください。Q:アンインストールを中止します。

**ノノノノノノノノ** ドキュメントルートディレクトリの入力 **ノノノノノノノノ** 

NI製品をインストールしたディレクトリを入力して Enter を押して下さい。 (Q: アンインストールの中止)

インストールディレクトリ[ /usr/local/ni/apache/htdocs ] :

 ③ PostgreSQLの管理者名を入力して、Enterを押してください。NI Application Serverで環境 構築された場合は、そのまま Enterを押してください。
 Q:アンインストールを中止します。

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/ PostgreSQL管理者名の入力 \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

インストール済みの PostgreSQL 管理者名を入力して Enter を押して下さい。 (Q: アンインストールの中止 )

PostgreSQL管理者名[ niconsul ] :\_

④ 以下のように表示されると NI 製品のアンインストールは完了です。そのまま Enter を押して メニューに戻ってください。

現在のデータベースをバックアップ I OK J ∕tmp/nidb5-db-20050310.tar.gz にバックアップされました 現在のファイルディレクトリをバックアップ中です... OK Ε 'tmp/ni-dir-20050310.tar.gz にバックアップされました - タベースを削除中です. E OK イルディレクトリを削除中です OK 1 Г タベースの最適化処理を削除中です. Г OK 1 NI製品のアンインストールが完了しました。メニューに戻ります。 -- Enter を押して下さい ----

10-4. NI 製品のバックアップ設定を削除する方法

① バックアップ設定を削除する場合は、そのまま Enter を押してください。

NI 製品 バックアップ設定の削除を開始します。

よろしいですか? ([Y]/N) :

- ② 以下のように表示されると NI 製品のバックアップ設定の削除は完了です。そのまま Enter を 押してメニューに戻ってください。
- NI 製品 バックアップ設定の削除が完了しました。メニューに戻ります。

--- Enter を押して下さい ---

#### 10-5. NI SSH Server のアンインストール方法

NI SSH Server をアンインストールする場合は、そのまま Enter を押してください。
 注意:このプログラムを NI SSH 経由で実行している場合、アンインストール時に切断されてしまいます。直接 Linux を操作いただくか、別のリモート接続の手段で実行してください。

NI SSH Server のアンインストールを開始します。

注意!! このプログラムを NI SSH 経由でリモート実行している場合、 アンインストール時に切断されてしまいます。 NI SSH Server のアンインストールを実行する場合は、直接 Linux を操作いただくか、別のリモート接続の手段で実行して アンインストールを行なってください。

よろしいですか?([Y]/N):

 ② 以下のように表示されると NI SSH Server のアンインストールは完了です。そのまま Enter を押してメニューに戻ってください。

# 11. NI 製品の各ログイン方法

0	S	SL 通信の利用について SSL を使うとお使いのブラウザ(Internet Explorer や SSL 対応の携帯など)とサーバー間でやり取りされるデータ(メールや その他の内容、ログイン ID・パスワードなど)が暗号化されます。これによって悪意ある第三者に情報を覗かれるのを防ぐこ とができます。弊社では SSL 通信でのご利用を推奨しております。
	·	NI Application Server 付属の SSL は、第三者認証機関が認証した証明書を使用していません。 ⇒ au携帯では、KDDI 株式会社様の仕様上、特定の第三者認証機関が認証した証明書以外の利用は出来ません。
		NI Application Server 付属の SSL を利用される場合、アクセス先が弊社サイトであることを証明するフィンガープリント(拇印)を必ず確認しご利用ください。この確認は弊社が提供するサイトである証明を確認することで不正サイトへのアクセスを防止するものです。クライアントパソコンへの設定方法については別紙「SSL 証明書インストール(クライアント編)」を参照してください。
		⇒ フィンガープリントは NI Application Server インストール時に表示されます。 ⇒ 第三者認証機関が認証した証明書を利用していただく場合は、認証機関の設定方法をご参照ください。

クライアントPCのインターネットエクスプローラーを起動し、以下の各URLを入力してください。 初期ログイン用として、ログイン ID: admin、パスワード: admin が登録されております。それぞ れ入力して Enter を押してください。

注意:運用後は必ず、このログイン ID・パスワードを御社独自の内容に変更してください。

11-1. NI コラボ

ログイン画面 URL https://IP アドレス、またはサーバー名/ni/nicollabo/

11-2. 顧客創造日報 および 顧客創造日報 Type-R

ログイン画面 URL https://IP アドレス、またはサーバー名/ni/nisfa/main/

- 11-3. 顧客深耕日報、顧客深耕日報 案件創造統合、顧客深耕日報 Type-R、顧客深耕日報 A0 ログイン画面 URL https://IP アドレス、またはサーバー名/ni/nicrm/main/
- 11-4. 可視化日報

ログイン画面 URL https://IP アドレス、またはサーバー名/ni/nivms/main/

11-5. 顧客創造アプローチ

ログイン画面 URL https://IP アドレス、またはサーバー名/ni/nidam/main/

11-6. 見積共有管理

ログイン画面 URL https://IP アドレス、またはサーバー名/ni/niest/main/

※経営 CompasScope、可視化 MapScorer など日報製品との連携可能な製品については、各日報製品からログインを行ってください。

<u>初回ログイン後はシステム管理者パスワードや社員情報などの各種マスタ設定が必要です。</u> 製品へのアクセスの確認ができましたら引き続き、システム設定マニュアルをご参照の上、事前設定 <u>を行って下さい。</u>

### 12. NI 製品のリストア(復旧)方法

ここではハード障害などの理由により、サーバーの入れ替えやNI製品の再インストールを行なう 場合に、バックアップデータをリストアする方法を説明いたします。尚、リストアに使用するバ ックアップデータは、本マニュアルの8章のバックアッププログラムによって保存されたものを 対象としています。

#### 12-1. NI 製品の新規インストール

本マニュアルの7章を参考にして、新規にNI製品のインストールを行なってください。

#### 12-2. ディレクトリデータのリストア

バックアップデータのうち「ni-dir-1.tar.gz」(※1)を/tmp 以下に置いて、root で以下の作業を 行なってください。※1 番号部分の一番若いものが最新のバックアップデータとなります。

**注意**: NI Application Server 以外で実行環境を構築された場合は、以下の niconsul 部分を使用 されている Apache の実行ユーザー名に変更してください。例: nobody など

- 製品をインストールしたドキュメントルートに移動します。
   # cd /usr/local/ni/apache/htdocs [Enter]
- ② 既存ディレクトリをリネームして、バックアップファイルを展開します。
   # mv ni ni-old [Enter]
   # tar xzf /tmp/ni-dir-1.tar.gz [Enter]
- ③ 展開ディレクトリの権限を変更します。# chown -R niconsul.root ni [Enter]

# 12-3. データベースデータのリストア

バックアップデータのうち「nidb5-db-1.tar.gz」(※1)を/tmp 以下に置いて、root で以下の作業 を行なってください。※1 番号部分の一番若いものが最新のバックアップデータとなります。

**注意**: NI Application Server 以外で実行環境を構築された場合は、以下の niconsul 部分を使用 されている PostgreSQL の管理者ユーザー名に変更してください。例: postgres など

① 新規インストールした既存データベースを削除します。

# su -l niconsul -c 'dropdb nidb5' [Enter]

- ② 新規に空のデータベースを作成します。# su -l niconsul -c 'createdb -E EUC\_JP nidb5' [Enter]
- ③ ②で作成したデータベースにバックアップデータを戻します。
   # gunzip -c /tmp/nidb5-db-1.tar.gz | su -l niconsul -c 'psql nidb5' [Enter]

以上でリストア作業は完了です。

# 13. バックアップデータの外部への退避方法

DAT などの外部記憶装置が無い場合、バックアップデータを Linux サーバー以外の場所へ退避させることで、障害時のデータ復旧に備えることができます。ここでは9節でインストールをした NI SSH Server を使ったクライアント PC にバックアップデータを保存する方法を説明いたします。

① 以下のサイトから WinSCP を Windows クライアントにダウンロードします。

【窓の杜】http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/winscp.html

- ② ダウンロードしたファイルをダブルクリックしインストールします。
- ③ インストール後、WinSCP を起動させます。
- ④ 以下の画面が表示されますので、製品をインストールしたサーバーの情報を入力します。



- ⑤ ④の入力が完了したら、「ログイン」ボタンをクリックします。
- ⑥ /var/tmp/ni-backup 以下にあるバックアップデータを接続元 (Windows クライアント) にダウンロードします。

□ □ ーカル(L) マーカ(M) ファイル(F)	) コマンド(C) かぶいい(S) オゴ	Sab(0) UE-k(8	<ol> <li>ヘルプ(H)</li> </ol>		サーバー側は/var/tmp/ni-backup と記入します
🗣 🗏 🗊 - 🖽 🍕 🛠	📟 🥙   🍋 🖏 🗆 🖃		ナノオルト ・	· · · /	、 い下に/var/tmn/ni-backun ― 覧が表示されます
◯ ◯ □ ─ カル ディスク ・	• 🔄   💠 • 🔿 •  🖻 🖄	I 🚮 😰 📴		Coni-backup	1 以下に/Var/unip/III backup 見かなかでれよう
C:¥				/var/tmp/ni-backup	
名前 ~ 拡張子	サイズ	種類	更新日時	名前 ~ 拡張子	サイズ 更新日時 パーミッション 所有者
Documents and Settings		ファイル フォルダ	2011/01/08 11:54:32	<b>E</b> .	2011/03/23 16:37:23 rwxrwxrwt root
🛅 Drivers		ファイル フォルダ	2006/07/11 11:20:10	🗟 ni-backuplog	17,538 2011/05/09.6:06:11 rw-rr root
🛅 Infineon		ファイル フォルダ	2011/04/22 13:59:32	nidb5-db-1.tar.gz	6,688,084,258 2011/05/09 4:25:59 rw-rr root
🛅 MSOCache		ファイル フォルダ	2010/09/09 11:22:25	nidb5-db-2.tar.gz	6,700,294,754 2011/05/08 4:26:22 rw-rr root
aphp-5.2.5-Win32		ファイル フォルダ	2011/04/19 12:08:34	nidb5-db-3.tar.gz	6,700,421,465 2011/05/07 4:25:56 rw-rr root
🚞 Program Files		ファイル フォルダ	2011/04/29 10:45:45	ni-dir-1.tar.gz	888,390,929 2011/05/09 4:27:16 rw-rr root
ECYCLER		ファイル フォルダ	2011/03/10 11:17:45	ni-dir-2.tar.gz	888,219,059 2011/05/08 4:27:39 rw-rr root
🛅 SwisSQL		ファイル フォルダ	2010/11/17 11:23:56	ni-dir-3.tar.gz	888,219,046 2011/05/07 4:27:13 rw-rr root
System Volume Information		ファイル フォルダ	2010/08/30 9:05:00		
🚞 temp		ファイル フォルダ	2011/04/25 17:02:44		
🛅 Virtual Machines		ファイル フォルダ	2011/04/18 8:25:29		───── バックアップデータを選択↓  左側の
🛅 WINDOWS		ファイル フォルダ	2011/04/27 10:59:17		
🗔 .lastrand	20	LASTRAND 77	2011/04/28 19:03:33		
🗐 md	1,024	RND ファイル	2011/01/14 13:44:42		〕 接続元(Windows クライアント)にド
T AUTOEXEC.BAT	0	MS-DOS バッチ	2006/07/10 17:50:20		
Sebootini	211	構成設定	2010/08/30 9:04:53		
🖬 bootfont.bin	132,398	BIN ファイル	2004/08/05 21:00:00		ラッグすると転送が開始されます。
CONFIG.SYS	0	システム ファイル	2006/07/10 17:50:20		
🖬 10.SYS	0	システム ファイル	2006/07/10 17:50:20		
🖬 MSDOS.SYS	0	システム ファイル	2006/07/10 17:50:20		
T NTDETECT.COM	47,564	MS-DOS アプリケ	2004/08/05 21:00:00		
🖬 ntldr	260,800	ファイル	2010/08/30 10:18:09		
🖬 pagefile.sys	2,145,386,496	システム ファイル	2011/04/28 19:02:24		
🗊 rc4.log	2,044	テキスト ドキュメ	2010/10/01 17:15:45		
1					
1					
1					
1					
1					
<					

⑦ 接続元(Windows クライアント) にダウンロードしたデータを CD-R 等の外部メディアに保存 します。※外部メディアへの保存方法については、各メディアの使用方法をご参照ください。

# 14. サーバーの電源管理について

停電時など電源の供給が止まる場合、サーバーの電源を落とす必要があります。 必ず以下の手順にてサーバーの電源を落としてください。

**注意**:サーバーの電源を直接落とされますと、弊社製品を正しく利用できなくなる恐れがあります。

サーバー管理者(root)でログインします。
 ※ログイン方法は、4-1節を参考にしてください。

※ログインガ伝は、41即を参与にしてく

② 以下のコマンドで終了させます。

# shutdown -h now [Enter]

③ 以下のようにメッセージが表示され、自動的にサーバー機の電源が落ちます。自動で落ちない 場合においては、メッセージの表示が止まって、暫く変化がなければ安全に電源を落とすこと が出来ます。

[root@REDHAT72 root]# shutdown -h now			
Broadcast message from root (tty1) Sun Jun 15 12:09:26 20	03		
The system is going down for system halt NOW !! INIT: Switching to runleyel: 0			
INIT: Sending processes the TERM signal			
Stopping atd:	Γ	ОК	]
Stopping cannaserver:	Γ	OK	]
Shutting down console mouse services:	Γ	OK	]
Stopping sshd:	[	OK	]
Shutting down sendmail:	Ι	OK	]
Stopping xinetd:	Ι	OK	]
Stopping crond:	Γ	OK	]
Shutting down APM daemon:	Ι	OK	]
Saving random seed:	Ι	OK	]
Shutting down NFS file locking services:			
Shutting down NFS statd:	Γ	ОК	]
Stopping portmapper:	Ι	OK	]
Shutting down kernel logger:	]	OK	]
Shutting down system logger:	Ι	OK	]
Shutting down interface eth0:	Ι	OK	]

# 15. サーバーパラメータ調整方法

8GB 以上のメモリを搭載しているサーバーにNI製品をセットアップする際は、以下の手順で、サ ーバーパラメータを調整することにより、サーバー性能を有効活用し、良好なレスポンスが得ら れるように設定することが可能です。

注意:本設定はサーバーの 8GB 以上の物理メモリが搭載されている場合に限り、設定が可能です。

### 15-1. 事前準備

サーバー管理者(root)でログインします。
 ※ログイン方法は、4-1節を参考にしてください。

#### 15-2. PostgreSQL 起動パラメータの設定変更

vi /etc/init.d/niserver と入力して Enter を押してください。
 vi エディタにて、NI Application Server の起動用ファイルが開きます。
 ※グラフィカルデスクトップ環境を実行中で、gedit(簡易に編集が可能なテキストエディタ)が利用できる環境の場合は、gedit /etc/init.d/niserver と入力することでテキストエディタが開きます。(以下、同様です)

② 以下、下図の行位置に太文字で記述されている内容を追加・編集し、保存します。

```
# Tuning for postgresql.
make_pgsql_option(){
         if [ -f $NI_DIR/php5/bin/php ] && [ $PGSQL_TUNING = "on" ]; then
                   SYSMEM=`free
                                                       ^mem:
                                                                 $NI_DIR/php5/bin/php
'preg_match("/^mem:[^0-9]+([0-9]+)[^0-9]+.*/i", trim(fgets(STDIN)), $match) && print $match[1];'`
                                   -b
                                            grep
                                                   -i
                  if [ -n $SYSMEM ]; then
CHECKNUM=`expr $SYSMEM % 2`
if [ $CHECKNUM -gt 0 ]; then
SYSMEM=`expr $SYSMEM - $CHECKNUM`
                            ...
BUFMEM=`expr $SYSMEM / 2`
MAXMEM=`cat /proc/sys/kernel/shmmax`
                            if [ $MAXMEM -It $BUFMEM ]; then
                                     echo $BUFMEM > /proc/sys/kernel/shmmax
                            fi
                            OPTION SB=""
                            # >= 6144MB
                            if [ $SYSMEM -ge 6442450944 ]; then
# 2048MB => 256000
OPTION_SB="200000"
                            # >= 2048MB
                            elif [ $SYSMEM -ge 2147483648 ]; then
                                     # 1024MB => 128000
OPTION_SB="100000"
                            # >= 1024MB
                            elif [ $SYSMEM -ge 1073741824 ]; then
# 512MB => 64000
OPTION_SB="60000"
                            # >= 512MB
```

③ vi /usr/local/ni/pgsql/data/postgresql.conf と入力して Enter を押してください。

viエディタにて、PostgreSQLの設定ファイルが開きます。

④ 下図の行位置に太文字で記述されている内容を追加・編集し、保存します。

```
#NICONSUL#max_connections = 100
#max_connections = 256
max_connections = 512
#work_mem = 1024
                                    # min 64, size in KB
#NICONSUL#maintenance_work_mem = 16384
                                                # min 1024, size in KB
#maintenance work mem = 65\overline{5}36
                               # 64MB
work_mem = 16384
                                      # 640MB
maintenance_work_mem = 655360
#NICONSUL#effective_cache_size = 1000
                                           # typically 8KB each
#effective_cache_size = 16000
effective_cache_size = 200000
```

### 15-3. Apache 起動パラメータの設定変更

① vi /usr/local/ni/apache/conf/httpd.conf と入力して Enter を押してください。

vi エディタにて、NI Application Server の起動用ファイルが開きます。

② 下図の行位置に太文字で記述されている内容を追加し、保存します。

```
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
```

ServerLimit 512 MaxClients 512

# 15-4. サーバーの再起動

サーバーを再起動します。
 以下のコマンドで再起動させます。

# shutdown -r now [Enter]

〇 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

〇 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負い ませんのであらかじめご了解ください。

〇 発行

2014年10月20日 第28版

